



DSM SMTP 설정

2016 년 3 월 8 일

Vormetric Korea

1. 개요

Vormetric DSM 장비는 시스템 주요 이벤트를 이메일로 전송할 수 있습니다. 단 이 기능은 DSM 장비 차원에서 Error 또는 Fatal 수준의 오류 메시지를 전송하기 위한 것이며 정책 평가에 따른 메시지는 포함하지 않습니다.

2. SMTP 구성

2.1. SMTP 서버 이름 해석

이메일 전송 설정 시 먼저 SMTP 서버 이름을 해석할 수 있도록 설정해야 합니다.

- 1) DSM CLI 메뉴에서 SMTP 서버에 대한 이름 해석을 가능하게 하는 DNS 설정을 추가하거나 또는 Host 설정을 통해 SMTP 서버 이름을 등록
- 2) DSM 웹 관리 콘솔 진단 메뉴의 checkport 명령을 통해 등록된 SMTP 서버 25 번 포트 연결 확인

2.2. 이메일 전송 설정

이메일 전송 설정은 웹 관리 콘솔을 통해 이루어집니다.

- 1) System Administrator 또는 All 관리자 계정으로 로그인 (도메인 선택 금지)
- 2) **System -> Email Notification** 메뉴 선택
- 3) *Email Notification* 창의 *Email Notification List* 탭에서 **Add** 클릭
- 4) *Email Notification Group* 창에서 다음 항목 입력 후 **Ok** 클릭
 - Email Group Name: Email Notification Group 이름
 - Email Address List: 이메일 수신자 (여러 명일 경우 ', (Comma)'로 구분
 - Email Subject: 이메일 제목에 포함시킬 문자열
 - Email Threshold Level: Error 또는 Fatal
 - Message Contains: 이메일로 전송할 메시지에 대한 필터.¹⁾
 - Enabled: 기본 설정. 사용하지 않을 경우 해제
- 5) *Email Notification* 창의 *SMTP Server* 탭 선택
- 6) **SMTP Server** 에 메일 서버 주소 입력 후 **Apply** 클릭

참고 1: 필터를 입력하면 필터와 일치되는 문자열을 갖는 메시지만 전송되며, 입력하지 않을 경우 모든 메시지가 전송됨.

2.3. 정상 설정 여부 확인

정상 설정 여부를 확인하기 위한 가장 간편한 방법 중의 하나는 CLI 로그인 실패, 관리 콘솔 로그인 실패, 자동 백업 (Fatal) 등입니다.

이메일 수신 예는 다음과 같습니다:

Sent: noreply@dsm-server-1 <noreply@dsm-server-1>

....

Subject: DSM Error

syslog:vormetric:SOURCE[dsm-server-1]:CLI0006E: Failed password for invalid user sdfgsdfgsdg from 192.168.10.1 port 53374 ssh2

Sent: noreply@dsm-server-1 <noreply@dsm-server-1>

...

Subject: DSM Error

syslog:vormetric:SOURCE[dsm-server-1]:CLI0007F:autobackup: Pubkey authentication to abc@win2012r2vm failed

끝.